




Guide logistique



15 pages pour organiser votre événement

Table des matières

Comment réussir son installation ?

Organiser votre plateforme	3
Le matériel conseillé	4
Réussir son installation technique	4
L'installation de Wisemply	5
Réussir son accès au Mode projection	6

La répartition des rôles

Le modérateur en régie	8
L'animateur sur scène	9
Les participants dans la salle	10

Les étapes de tests d'installation

Vérification des ordinateurs	11
Vérification des manières de participer	11
Vérification de l'affichage	12
Vérification de la tablette animateur	12
Vérification du Wiz	13
Vérification des instructions aux participants	13
Remettre à zéro à la plateforme	13



Comment réussir son installation ?

Nous vous remercions d'avoir choisi Wisemply pour votre événement et nous nous réjouissons que vous utilisiez notre solution de manière autonome. Ce document vous aidera à être prêt pour votre événement.



Organiser votre plateforme

- **Type de modération** (activée ou désactivée) dans le menu « Paramètres » ou sur l'onglet « préparer ».
- **Création de contenu Live** (questions, évaluations, présentation, etc.)
- **Explications aux participants** : expliquer comment ils peuvent accéder à la plateforme Wisemply et envoyer des messages sur leur smartphone.
- Vous pouvez diffuser une slide, envoyer un mail, poser des flyers sur les tables ou afficher les codes wifi sur l'interface de projection en les insérant dans les paramètres.

Pré-requis techniques :

- 2 connexions internet en filaire** (2 câbles RJ45) recommandées. Si vous ne pouvez pas en avoir assurez-vous que le débit wifi vous permettra de connecter vos ordinateurs **et** les participants
- Un accès au wifi*** pour les participants. Assurez-vous que l'ensemble des participants pourront se connecter simultanément. Si cela semble compliqué, renseignez vous sur la performance 3G/4G dans la salle.
- Une bonne couverture réseau** pour utiliser la fonction SMS

* Vous pouvez trouver sur success.wisemply.com rubrique « Installation » des recommandations supplémentaires . Nous vous recommandons de faire des tests dans la salle pour vous assurer de la stabilité du wifi et de la couverture réseau.






Le matériel conseillé

- 1 ordinateur** (avec un navigateur récent, de préférence Chrome) branché sur un vidéoprojecteur et connecté à internet.
- S'il y a un modérateur** : 1 ordinateur de modération branché en filaire à internet.
- S'il y a un animateur sur scène** : 1 tablette connectée au Wifi.



Réussir son installation technique





L'installation de Wisembly

Les ordinateurs du modérateur en régie

- Un ordinateur de diffusion (dédié à l'affichage de Wisembly en Mode Projection. Pour y accéder, tapez l'URL suivante : app.wisembly.com/f/motclé, puis appuyez sur la touche **F11** pour accéder au plein écran (sur Mac : **Pomme + Maj + F**). Il est relié à la fois à internet (en filaire si possible) et au vidéoprojecteur.
- **L'ordinateur de modération** (permet d'administrer la solution) est connecté à la plateforme avec des droits modérateur ; c'est depuis ce poste relié à internet que le modérateur va piloter Wisembly.
- **La tablette d'animation** est connectée à la plateforme avec des droits animateur.



- ✓ **1 PC dédié à l'animation et la modération**
- ✓ **1 PC dédié à l'affichage**
- ✓ **Connexion internet filaire pour les 2 PC**

La tablette de l'animateur modérateur sur scène

La tablette doit être connectée à un réseau Wifi ou en 3G/4G et au compte animateur. N'oubliez pas de laisser à l'animateur un temps d'appropriation de ce qui sera sa télécommande.



- ✓ **Un écran et un vidéoprojecteur**
- ✓ **En option : une tablette pour l'animateur connectée en WIFI ou 3G/4G**



Réussir son accès au Mode projection

ETAPE N°1 : Sur votre ordinateur de diffusion (relié au vidéoprojecteur).



Entrez dans la barre d'adresse URL app.wisembly.com/f/motcle

Le « f » correspond à l'abréviation du fullscreen

Le « motcle » correspond au nom de votre plateforme

ETAPE N°2 : Sur votre ordinateur de modération.



Rendez vous sur l'onglet « animer »

Cliquez sur « Projection ».

Cliquez sur « ouvrir » .

Cela vous permettra d'ouvrir le bandeau du Mode projection.





Réussir son accès au Mode projection

ETAPE N°3 : Sur votre ordinateur de diffusion (relié au vidéoprojecteur).



Suite à l'ouverture dans l'étape 2 (ouvrir) du bandeau, voici la page de projection que l'ensemble des participants pourront voir sur l'écran dans la salle.

L'événement peut désormais commencer !





Le modérateur en régie

Le Modérateur est en charge du contenu qui se trouve sur la plateforme. De fait, il doit aussi bien connaître les enjeux de l'événement que les sujets traités.

Si la Modération est activée, il reçoit et sélectionne les messages de tous les participants. Un message en attente de modération n'est visible que par le modérateur. Pour que tous les participants puissent lire ce message il doit obligatoirement être « Publié ».

Le modérateur a également la possibilité de créer et de lancer des Votes ou Évaluations à n'importe quel moment (avant, pendant et après l'événement). Contrairement aux participants, il a toujours accès aux résultats même avant la clôture d'un vote.

Véritable chef d'orchestre de l'événement il assure l'affichage du contenu de Wisemply sur l'écran de de projection grâce au Mode projection.



- ✓ **Modérer les messages**
- ✓ **Sélectionner et afficher les messages**
- ✓ **Gérer les votes, évaluations et documents**
- ✓ **Gérer l'affichage**



L'animateur sur scène

L'animateur favorise le lien entre les participants et le modérateur. Il peut mettre en favoris les messages à traiter lors des phases de questions/réponses.

Il peut également lancer les votes et les Évaluations afin de connaître l'avis des participants.

Animateur peu engagé

- Sa tablette est connectée sur l'onglet des favoris.
- Le modérateur sélectionne les questions que l'animateur présente aux participants en cliquant sur l'étoile qui correspond à l'option favoris.
- L'animateur ne fait que lire la question pendant que le modérateur affichera à l'écran.

Animateur très engagé

- Sa tablette affiche l'ensemble des messages et lui permet de mettre en favoris les messages les plus pertinents.
- Afin de lire et de mettre en avant ces questions l'animateur clique sur le bouton « présentation ».
- Il peut également lancer et arrêter les Votes et Évaluations.

Rappel des boutons pour l'animateur



Favoris



Présentation



- ✓ **Sélectionner et afficher les messages**
- ✓ **Lancer les votes, évaluations et documents**



Les participants dans la salle

- Les participants ont la possibilité de poster leurs messages de 140 caractères maximum tout au long de l'événement (sous réserve de publication de la part du modérateur)
- Les Votes, Evaluations et Documents ne sont visibles que si les organisateurs le décident (Ex : partager un document, lancer un vote)
- Les participants n'ont pas accès aux réponses des Evaluations. Les réponses aux Votes sont disponibles en direct si cela est décidé en amont ou une fois le vote terminé pour éviter d'influencer les résultats

Les participants, acteur principaux de l'interactivité peuvent participer via 3 canaux différents simultanément :



WEB

Sur app.wisembly.com

En fonction de votre **licence** et en **activant la fonctionnalité**



SMS

N° à sélectionner



TWITTER

Le hashtag sélectionné

- ✓ Poster des messages
- ✓ Répondre aux votes
- ✓ Répondre aux évaluations
- ✓ Liker les messages





Vérification des ordinateurs

- La **mise en veille** des ordinateurs est désactivée
- Les ordinateurs sont connectés à **Internet** (Filaire ou Wifi)
- Les programmes avec des **notifications** (ex : Antivirus) sont désactivés
- Les ordinateurs sont **branchés** sur secteur



Vérification des manières de participer

Pour chacune des fonctionnalités (Messages, Likes, Votes, Evaluations) testez les canaux de participation qui seront utilisés et n'hésitez pas à tester avec plusieurs appareils différents :

- Smartphones**
- Tablettes**
- Ordinateurs**
- SMS**
- Emails**



Vérification de l'affichage

Testez l'affichage du Mode projection directement sur l'écran de diffusion :

- Les consignes
- Les messages
- Les documents
- L'affichage d'un Vote
- La personnalisation (couleur et logo)

Astuce : L'affichage sur le Mode projection est automatiquement optimisé pour votre ordinateur, mais il est éventuellement possible de résoudre les soucis d'affichage en utilisant le zoom : avec CTRL + ou CTRL -



Vérification de la tablette animateur

- La tablette est connectée à Internet
- La mise en veille est désactivée
- La tablette est connectée avec un compte animateur
- La tablette peut mettre des messages en grand sur l'écran de diffusion
- La tablette peut gérer les messages favoris
- L'animateur sait ce qu'il a à faire





Vérification du wiz

- La modération est bien activée ou désactivée
- Le contenu des Votes et Evaluations est bien à jour



Vérification des instructions aux participants

- Quels canaux pourront-ils utiliser sur cet événement ?
- Avez-vous prévu une question test pour leur permettre de se familiariser avec la plateforme (optionnel mais recommandé) ?



Remettre à zéro la plateforme

- Remettre à zéro la plateforme

Derrière chaque fonctionnalité, vous trouverez un onglet **Administration**. C'est ici que vous pourrez **remettre à zéro un ou plusieurs éléments** de votre plateforme.

Attention si vous cliquez sur « remettre à zéro » pendant un événement. Les réponses aux votes et évaluations **seront définitivement supprimées**.



Merci d'avoir choisi Wisembly

Contactez-nous sur support@wisembly.com
si vous avez des questions

