

Guide organisateur

Mettre en place Wisembly le jour J



wisembly
ideas are everywhere

Sommaire

1. Comment réussir son installation ?	3
• Bien préparer votre Wiz le Jour J	3
Organiser votre plateforme	
Le matériel conseillé	
Réussir son installation technique	
Besoin d'aide, d'un conseil ?	
2. La répartition des rôles	5
• Le modérateur en régie	5
Le Modérateur	
• L'Animateur sur scène	6
L'Animateur	
• Le Participant dans la salle	7
Les Participants	
• L'installation de Wisembly	8
Annexes	9
• 7 étapes pour tester son installation	9
Vérification du matériel	
Vérifier des manières de participer	
Vérification de l'affichage	
Vérification de la tablette animateur	
Vérification du Wiz	
Vérification des explications à donner	
Remettre à O la plateforme	

Bien préparer votre Wiz

le jour J

Nous vous remercions d'avoir choisi Wisembly pour votre événement. Nous nous réjouissons que vous ayez souhaité utiliser notre solution de manière autonome.

Ce document vous aidera à réussir la préparation de votre Wiz !

J-7 : Organiser votre plateforme

- **Type de modération** (activée et désactivée) dans le menu Paramètres.
- **Création de contenu Live** (questions, évaluations, présentation, etc.)
- **Explication aux participants** : comment vont-ils se connecter à votre Wiz ? Vous pouvez diffuser une slide, envoyer un mail, mettre des flyers sur les tables, etc.

Pré-requis techniques :

- 2 connexions internet en filaire** (2 câbles RJ45) indispensable
- Accès au WIFI** pour les participants
- Une bonne couverture réseau** pour utiliser la fonction SMS

Nous vous recommandons de faire des tests dans la salle pour vous assurer de la stabilité du Wifi et de la couverture réseau (voir annexes).

Le matériel conseillé (diffusion avec rétroprojecteur)

- 1 ordinateur** (avec un navigateur récent, de préférence Chrome) branché sur un rétroprojecteur et connecté en filaire à internet.
- S'il y a un modérateur** : 1 ordinateur de modération branché en filaire à internet.
- S'il y a un animateur sur scène** : 1 tablette connectée au Wifi.

Réussir son installation technique

- **L'ordinateur de diffusion** restera en mode Présentation. Pour y accéder, tapez l'URL suivante ; [app.wisembly/f/votre mot-clé](http://app.wisembly/f/votre_mot-clé), puis appuyez sur la touche **F11** pour accéder au plein écran (sur Mac : **Pomme + Maj + F**)
- **L'ordinateur de modération** est connecté à la plateforme avec des droits de modérateurs.
- **La tablette d'animation** est connectée à la plateforme avec des droits d'animateurs.

Le modérateur en régie

Le Modérateur

Le Modérateur est en charge du contenu qui se trouve sur la plateforme. De fait, il doit aussi bien connaître les enjeux de l'événement que les sujets traités.

Si la Modération est activée, il reçoit et sélectionne les messages de tous les participants. Un message en attente de modération n'est visible que par le modérateur. Pour que tous les participants puissent lire ce message il doit obligatoirement être « publié ».

Le modérateur a également la possibilité de créer et de lancer des Votes ou Évaluations à n'importe quel moment (avant, pendant et après l'événement). Contrairement aux participants, il a accès aux résultats en cours de création.

Véritable chef d'orchestre de l'événement il assure l'affichage du contenu de Wisembly sur l'écran de scène via le Mode Présentation.



- ✓ **Modérer les messages**
- ✓ **Sélectionner et afficher les messages**
- ✓ **Gérer les votes, évaluations et documents**
- ✓ **Gérer l'affichage**

L'animateur sur scène

L'Animateur

L'animateur a pour but de faire le lien entre les participants et le modérateur. Il peut gérer les phases de questions/réponses en mettant des étoiles (favoris) sur les messages qu'il veut traiter. Il a également la possibilité de lancer les Votes et les Évaluations de manière à connaître l'avis des participants.

En fonction de l'engagement de l'animateur dans l'interactivité deux solutions sont possibles :

Animateur peu engagé

La tablette de l'animateur est connectée en gardant le flux des « favoris » toujours actifs. C'est au modérateur de sélectionner les questions que l'animateur présentera aux participants en utilisant les étoiles. L'animateur ne fera que lire la question pendant que le modérateur affichera à l'écran.

Animateur très engagé

La tablette de l'animateur lui servira à mettre des étoiles sur les messages les plus pertinents dans le flux *plus récent*. Au moment de lire les questions il appuiera sur le bouton *présentation* pour afficher le message sur l'écran. Il pourra également lancer et arrêter les Votes et Évaluations.



- ✓ Sélectionner et afficher les messages
- ✓ Lancer les votes, évaluations et documents

Les participants dans la salle

Les Participants

Tout au long de l'événement, les participants vont pouvoir poster leurs messages de 140 caractères maximum. C'est au modérateur de choisir s'il souhaite publier ou non les messages.

Concernant les documents, les Votes ou les Évaluations, ils ne sont visibles que si l'équipe organisatrice le décide (en partageant le document ou en lançant le vote par exemple).

Les participants n'ont pas accès aux résultats globaux des Évaluations. Pour ne pas influencer les résultats, les réponses aux Votes sont disponibles uniquement lorsque le Vote est terminé.

Les participants sont au cœur de l'interactivité. Ils vont pouvoir participer via 4 canaux différents simultanément :

- **Web** (sur app.wisembly.com)
- **SMS** (numéro à sélectionner pour votre Wiz)
- **Email** (question@votrequestion.com)
- **Twitter** (le hashtag sélectionné)

- ✓ **Poster des messages**
- ✓ **Répondre aux votes**
- ✓ **Répondre aux évaluations**
- ✓ **Liker les messages**



L'installation de Wisembly

Les ordinateurs du modérateur en régie

- **Un ordinateur est dédié à l'affichage de Wisembly en mode présentation.** Il est relié à la fois à internet en filaire (de préférence) et au vidéoprojecteur.
- **Un autre ordinateur va servir à administrer la plateforme** pendant l'événement. C'est depuis ce poste relié à internet en filaire que le modérateur va contrôler Wisembly..



- ✓ 1 PC dédié à l'animation et la modération
- ✓ 1 PC dédié à l'affichage
- ✓ Connexion internet filaire pour les 2 PC

La tablette de l'animateur modérateur sur scène

La tablette (peu importe le modèle) sera connectée à un réseau Wifi et au compte animateur. N'oubliez pas de laisser à l'animateur un temps d'appropriation de ce qui sera sa télécommande.



- ✓ Un écran et un vidéoprojecteur
- ✓ En option : une tablette pour l'animateur connectée en WIFI

7 étapes pour tester son installation

1. Vérification du matériel :

- La mise en veille des ordinateurs est désactivée
- Les ordinateurs sont connectés à Internet (Filaire ou Wifi)
- Les programmes avec des notifications (ex : Antivirus) sont désactivés
- Les ordinateurs sont branchés sur secteur

2. Vérification des manières de participer :

Pour chacune des fonctionnalités (Messages, Likes, Votes et/ou Evaluations) testez les canaux de participations qui seront utilisés, n'hésitez pas à tester avec plusieurs appareils différents :

- Smartphones
- Tablettes
- Ordinateurs
- SMS
- Emails

3. Vérification de l'affichage :

Testez l'affichage du mode présentation directement sur l'écran de diffusion :

- Les consignes
- Les messages
- Les slides
- L'affichage d'un Vote
- La personnalisation (couleur et logo)

Astuce : Pour modifier la taille de la police des messages tapez directement **p** pour augmenter, **m** pour diminuer ou **n** pour revenir à la taille par défaut.

4. Vérification de la tablette de l'animateur :

- La tablette est connectée à Internet
- La tablette est mise en veille
- La tablette est connectée avec un compte animateur
- La tablette peut mettre des messages en grand sur l'écran de diffusion
- La tablette peut gérer les messages favoris
- L'animateur sait ce qu'il a à faire

5. Vérification du Wiz :

- La modération est bien activée ou désactivée
- Le contenu des Votes et Evaluations est bien à jour

6. Vérification des explications à donner aux participants :

- La tablette est connectée à Internet
- La tablette est mise en veille
- La tablette est connectée avec un compte animateur

7. Une fois tous les tests terminés :

- Remettre à zéro la plateforme

Derrière **tous les paramètres**, vous trouverez un onglet **Administration**. C'est ici que vous pourrez **remettre à zéro** une ou plusieurs fonctionnalités de votre plateforme.